

## Maries Snabbsydda Lilla Prylväska

Storlek ca: Bredd: 25 cm Höjd: 16 cm Djup: 8 cm



**Materialåtgång:** Väskan sys med **1 cm sömsmån** om inget annat anges.

**Yttertyg: ca 54 x 23 cm**

**Vadd med klister, t.e.x. Vliseline H630 eller H640 : ca 54 x 23 cm**

**Fodret: skärs 52 x 21 cm + ev. en bit á 6 - 8 x 4 cm till hank**

Ett tyg på 25 x 105 räcker till både yttertyg och foder eller till två väskor. Likaså bör en s.k. Fet Kvartering (FQ -Fat Quarter- räcka. Tygerna kan vara olika breda så kolla att det räcker på bredden.

Jag har använt ett laminerat tyg till några av väskorna jag har sytt. De är lätta att sy med och mjuka i känslan. När jag arbetade med det laminerade tyget la jag en pressduk över vadden och strök från vaddsidan, inte direkt på laminatet.

**Dragkedja 3 - 4mm** på metervara: ca 55 -60 cm lång, 1 löpare/väska.

### Sömnad:

Pressa yttertyget mot vadden och kvilta efter eget tycke och smak. Jag lät tygerna bestämma hur de skulle kviltas.




Jag sydde i ränder, efter bladen eller frihandskviltade med cirklar då och då.

Vik det kviltade stycket dubbelt **utmed kortsidan** och skär till det så det är 21 cm på höjden och 26 cm på bredden/längden.



Klipp ut i nederkanten för botten enl. skiss.



Klipp till fodrets botten på samma sätt. Använd ev. den längsta "skräpbiten" till hank.



Vik biten á 8 x 4 cm till en hank, den ska bli ca 1 cm bred. Nåla fast den i ena sidan på ytterdelen ca 2 cm från överkanten.

Du kan göra detta efter du har sytt på dragkedjan om du vill men då ska det vara ca 1 cm ner.

Dela/dra isär dragkedjan 4mm bred, du ska bara använda den ena långsidan, den andra kan du använda till nästa väska.



Lägg dragkedjeremman med taggarna ner mot rätsidan på ytterdelens överkant. Låt ca 2 cm ligga utanför väskan på varje sida.



Lägg fodret räta mot räta mot ytterdelen med dragkedjan emellan. Sy ihop alla tre lagren med en söm ca 0,75 cm in från kanten. Sömmen får inte gå för nära dragkedjan.

Pressa försiktigt från rätan på båda sidor om dragkedjan.



Klipp av dragkedjeändarna så att de är lika långa utanför tygerna.



Sätt i dragkedjelöparen och dra ihop dragkedjan ca 8 cm.



Lägg hela arbetet räta mot räta så foderdelarna ligger på sig själv och yttertyget på sig.

Sy ihop botten på ytterdelen. Sy hela sidsömmen, sy försiktigt över dragkedjan. Där är det lite knöligt.



Sy ca 4 cm in från varje sida på fodrets botten så du får en öppning att vända det hela igenom senare.




För ihop sidsömmen/vikningen mot botten sömmen och sy ihop botten på både ytterdel och foder.

Vräng väskan ut och in. Peta ut hörnen i botten.



Vik in sömsmånen i fodrets öppning och sy ihop.

Vik in ytterdelen i fodret och sy en stickning nedanför dragkedjan för att hålla ihop foder med ytterdel.



Sy från insidan. Eftersom det är ganska tjockt vid dragkedjeklappen så går det inte att sy runt utan börja så nära klappen som möjligt och sluta när det inte går att sy längre.

Vräng ut väskan och forma till botten. Dra ihop dragkedjan. Väskan är färdig!!

Om du vill kan du sätta i ett band i dragkedjeklappen eller byta ut den mot någon finare kläpp:)

Jag provade lite olika mått och olika tyger för att det var så snabbt och lätt att sy ihop en liten väska.



För denna randig väska, också i ett av de laminerade tygerna, skar jag tyget längre men kortare än grundmåttan. I övrigt lika.



På den brunbeige väskan klippte jag ut 5/5 cm resp. 4/5 cm för botten. Detta gjorde att botten blev bredare men väskan blev kortare.

© Den person som har designat detta mönster har lagt ner mycken tid och energi för att få det intressant och bra. Om du i fortsättningen vill kunna köpa nya mönster bör du **inte på något sätt kopiera detta. Det är dessutom olagligt!**