

Hjärtliga s.k Mugrugs (muggunderlägg)

Storlek ca 22 x 15 cm

Materialåtgång: 0,75 - 1 cm sömsmån är inräknad

Tyg:

Framsida: 3 remсор á 2 ½" (ca 6,5 cm) x 9 ½" (ca 24 cm)

Baksida: 7" x 10 ½" (ca 18 x 27 cm)

Vadd, dukvadd med klister, Thermolam etc: 6 ¾" x 10" (ca 17 x 26 cm)

Applikation:

Tyg: 2 ½" x 4" (ca 6,5 cm x 10,5 cm)

Heat 'n Bond Lite, påpressbart lim: 2 ½" x 4" (ca 6,5 cm x 10,5 cm)





Fig.1

Sömnad:

Sy ihop de tre remсорna, räta mot räta, på längden. Pressa sömsmånerna åt ett håll. Se fig. 1

Klipp försiktigt ett snitt i framstycket ca 8 cm in från kanten på mittersta remсорn (blå pil, fig.1 och 3)

Pressa eller nåla vadden på bakstyckets baksida.



Bakstyckets baksida

Lägg framstycket räta mot räta på bakstycket med vadd och nåla runt om.

Sy med ca 0,75 - 1 cm sömsmån runt hela framstycket.

Skär/Klipp rent efter framstycket.

Klipp av sömsmånerna snett i hörnen.

Vräng underlägget genom hålet. Peta ut hörn och sidor och pressa arbetet.

Sy en stickning ca 0,75 - 1 cm in från kanten runt om underlägget.

Sy raka eller svängda sömmar (kviltning) från kortsida till kortsida - fäst tråden i början och sy till nästa kant, sy i kantstickningen några stygn och sy till nästa kant. Fortsätt sy på detta vis tills du är färdig. Fäst tråden.

Applikation:

Rita av hjärtat på Heat n' Bond Lite (matta sidan) och klipp ut lite grovt utanför hjärtats linjer. Lägg den skrovliga sidan mot tygets avigsida och pressa på medelvärmes ca 4-6 sekunder. Låt det svalna och klipp sedan ut hjärtat exakt i linjerna.

Dra bort pappret och lägg hjärtat på framsidan så det täcker hålet. Pressa igen ca 5-8 sek.

Sy en tät sicksack (inställning ca 2,5 på bredden och 0,5 i täthet) eller någon annan dekorativ söm.

Klart!!




Fig. 3

